
Chiro émergent

FICHE DE MONTAGE

- *Hameçon* : Type TMC 2487 n° 14-16
- *Soie de montage* : Soie 8/0
- *Abdomen* : Quill de paon
- *Thorax* : Herl de paon
- *Sac alaire* : Cul de canard blanc
- *Cerques* : soie floss blanche



MONTAGE

Ce montage est avant tout destiné à la pêche en sèche en réservoir, lorsque les conditions sont assez difficiles (absence de vent notamment).

On commence par fixer la soie de montage au niveau de l'ocillet, pour fixer le cul de canard. Le cul de canard doit être suffisamment épais pour bien faire flotter cette mouche. Si besoin l'on peut recommencer l'opération plusieurs fois. Ensuite on descend la soie de montage vers la courbure, où l'on fixe un brin de soie floche doublé.

A la courbure on fixe le quill de paon ébarbé par la partie épaisse (pour que les séparations soient bien marquées et espacées). On fait alors un sous corps très régulier jusqu'au niveau du thorax, puis on enroule le quill de paon en spire bien jointive.

Enfin, il faut bloquer avec la soie de montage 2 brins de herls de paon. Pour solidifier le futur thorax, on peut emprisonner les 2 brins de herls da paon avec une boucle (comme pour le dubbing).
